2 第 2 章 导入照片

在使用Lightroom 6.7处理照片前，需要将照片导入该软件，本章主要讲解如何导入照片。通过本章的学习，读者可以了解导入窗口的基本设置，并学会用不同的方法将所有存储外围设备上需要修饰的照片全部导入Lightroom 6.7中。



招式 013 导入预设设置

Q 如果想快速、准确地将照片导入Lightroom中的“图库”，有什么方法可以解决?

A 按照自己的需求预先设置各项导入参数，即可快速、准确地导入照片。

1.打开首选项

双击桌面上的 Lightroom 快捷图标，打开操作界面。❶ 单击“编辑”|“首选项”命令，❷ 在弹出的对话框中单击“常规”标签。❸ 在“导入选项”选项组勾选“检测到存储卡时显示导入对话框”复选框，一旦计算机和照相机或相机存储卡连接，系统就会自动打开导入对话框，在打开的对话框中可以设置各项参数。



2.设置导入选项

❶ 将照片导入计算机的过程中，如果需要选择“当前 / 上次导入”收藏夹，则需要勾选此项。❷ 当相关设备向计算机传输照片时，相关设备就会自动创建一个文件夹名。若勾选“命名文件夹时忽略相机生成的文件夹名”复选框，则不会自动生成文件夹名。



知识拓展

为了便于快速预览，现在一些高端的单反相机在拍摄Raw格式的照片时，会附带一张JPEG格式的照片，Lightroom 不会将JPEG格式的照片导入图库。勾选“将Raw文件旁的JPEG文件视为单独的照片”复选框，则可以将JPEG格式的照片作为独立照片导入Lightroom 。完成相关参数的设置后，单击“确定”按钮，导入预设设置完成。

未勾选“将Raw文件旁的JPEG文件视为单独的照片”复选框

已勾选“将Raw文件旁的JPEG文件视为单独的照片” 复选框

招式 014 选择导入源

Q Lightroom会将插入的存储卡显示在设备一览表并且将它作为默认的导入源，如何操作能让存储卡在结束导入后自动弹出?

A 在左侧面板的最上方会显示选择的导入源，选中“导入后弹出”，存储卡将会在结束后自动弹出。

1.单击“导入”按钮

❶ 双击桌面上的 Lightroom 快捷图标，打开 Lightroom 软件，此时界面为默认的“图库”界面。❷ 单击左侧面板上的“导入”按钮。

2.选择导入源

❶ 在导入对话框内，左侧是导入的源区域，在这里选择需要导入照片的来源，❷ 单击“导入”按钮后，将照片导入软件内。

知识拓展

存储卡插入计算机后，Lightroom软件通常会自动识别存储卡并将它作为默认的导入源。

招式 015 选择导入方式

Q 确定好导入源后，有几种导入方式？分别是什么呢?

A 有4种导入方式，分别是复制为DNG、复制、移动与添加。如果插入了存储卡，移动和添加两个选项则不能使用。

1.用“添加”的方式导入照片

双击桌面上的 Lightroom 快捷图标，打开操作界面。❶ 单击“文件”|“导入照片和视频”命令。❷ 打开“导入”对话框，选择“添加”选项。❸ 按照存放路径查找，选择好要导入的照片；若要导入某个文件夹中的所有照片，选择“所有照片”选项即可导入所有照片。

2.选择要导入的照片

❶ 若文件夹中包含多个子文件，勾选“包含子文件夹”复选框，可查看文件夹中所有照片。❷ 单击“导入”按钮即可导入所选中的照片。

3.用复制的方式导入照片1

❶ 在打开的导入对话框中选择“复制”的导入方式，❷ 展开导入对话框右侧面板中的“文件处理”面板，勾选“在以下位置创建副本”复选框，单击选择下方的路径，即可为照片指定位置创建另一副本。❸ 展开右侧面板中的“目标位置”面板，可以在其中选择一个存放导入照片副本的位置。❹ 单击“导入”按钮确认。

4. 用复制的方式导入照片2

❶单击“编辑”|“首选项”命令，❷在打开的“首选项”对话框中单击“文件处理”标签，设置“文件扩展名”为“dng”，“兼容”为“Camera Raw 7.1及以上”，“JPEG预览”为“中等尺寸”，单击“确定”按钮。

5.用复制为DNG的方式导入照片

❶ 单击“文件”|“导入照片”命令，在打开的对话框中选择导入方式为“复制为DNG”，并转换为DNG格式导入，❷ 在“目标位置”面板中为转换为DNG格式的照片选择一个存放位置，单击“导入”按钮，完成操作。

知识拓展

选择好要导入的照片后，在导入对话框的预览区域就会出现这些照片，选择“所有照片”，显示选定位置的所有照片。此时预览区域中的照片会呈现三种状态：❶四角灰暗中间亮的预览图是没有被选中的照片；❷左上角带小钩且最亮的预览图是被选中的将要导入的照片；❸全灰色显示的预览图是已经导入Lightroom的照片（这类照片是不可选的）。如果选择“新照片”，已导入的照片就不再显示，只会显示从未导入Lightroom的新照片。

招式 016 设置存储照片的位置

Q 在Lightroom中，如果想将照片复制到新的位置，那么该如何设置照片的存储位置呢?

A 可以在“目标位置”面板中设置需要存储照片的位置，就可以将照片进行复制了。

1.打开“目标位置”面板

❶ 单击“导入”按钮，在弹出的对话框中选择“复制为DNG”导入方式。❷ 在右侧列表中单击“目标位置”面板右侧的小三角形，打开“目标位置”面板。

2. 选择存储照片的位置

❶ 在“组织”下拉列表框中选择“到下一个文件夹中”选项，可以将照片直接放进指定的文件夹中。❷ 在“组织”下拉列表框中的“按日期”选项， Lightroom 软件会自动在选择的文件夹下建立日期文件夹，依照拍摄日期将照片组织到对应文件夹内。

知识拓展

单击面板右侧的小三角可以打开或者关闭面板。当区域中有多个面板的时候，关闭所有未使用的面板，可以更快捷、方便地了解活动面板的动态信息。

招式 017 文件处理选项的设置

Q 在处理文件选项时，要想预览文件处理的效果，如何预览？有几种方式？

A 勾选“构建智能预览”复选框即可预览，有最小、嵌入与附属文件、标准和1:1这四种方式。

1.打开导入对话框

❶ 双击桌面上的 Lightroom 快捷图标，打开 Lightroom 软件。单击“导入”按钮，在导入对话框中单击右侧面板最上方的“文件处理”面板，❷ 打开“构建预览”下拉菜单可以看见 4 个选项，“最小”和“嵌入与附属文件”选项使用照片内嵌的预览文件加载预览，预览体积小、加载速度快，但是预览品质相对较低。



2.设置文件处理选项

❶ 勾选“构建智能预览”复选框，可以编辑未实际连接到计算机的图像; ❷ 勾选“不导入可能重复的照片”复选框后，如果 Lightroom 发现当前导入队列中的照片与目录中已有的照片重复，则会取消该照片的导入; ❸ 勾选“在以下位置创建副本”复选框，Lightroom 在将照片导入目标位置指定的文件夹的同时，将在另一位置再复制一次照片。



知识拓展

Lightroom记录了所有照片的位置信息并且为照片创建预览。这些预览被存储在预览文件夹中。也就是说，在Lightroom中看到的不是实际照片，而是它们的预览。只有当修改照片的时候，Lightroom才会需要实际的照片。因此，如果把照片存储在移动硬盘中，即使将移动硬盘拔出计算机，Lightroom依然能工作，并且依然可以在图库模块中看到所有照片。在Lightroom中浏览照片的时候，Lightroom将从自己的预览文件内找到相应照片的预览并且使之呈现在屏幕上。

招式 018 导入时给照片命名并添加信息

Q 在Lightroom中导入照片时，可以为照片重命名吗?

A 向Lightroom 6.7中导入照片时，不仅可以修改照片的名称，还可以为照片添加元数据、关键字等信息。

1.执行命令

双击桌面上的 Lightroom 快捷图标，打开 Lightroom 软件，此时界面为默认的“图库”界面。单击“文件”|“导入照片和视频”命令。

2. 添加数据信息

❶ 在导入对话框中展开“在导入时应用”面板，设置“修改照片设置”为“无”（保持原照片风格）、“元数据”为“无”，可以为照片添加关键字如 “2017.5.10”，以便于日后排列和查找照片，❷ 设置“构建预览”为“标准”。



3.重命名文件

❶ 在打开的导入对话框中选择导入方式为“复制”，❷ 勾选“重命名文件”复选框，并在“模板”下拉列表中选择一种命令方式，即可重命名文件。

知识拓展

单击“编辑”|“目录设置”命令，打开“目录设置”对话框，单击“文件处理”标签，设置“预览缓存”选项组中的“标准预览大小”“预览品质”和“自动放弃1:1预览”。需要注意的是，1:1预览基本上是图像的全分辨率版本，会占用大量内存，为了加快软件的运行速度，定期清除1:1预览很有必要。

招式 019 监视的文件夹设置方式

Q 如何将“监视的文件夹”中的照片自动转移到“目标文件夹”，并且导入Lightroom的图库中?

A 设置监视的文件夹，指定目标文件夹和启用自动导入，即可将“监视的文件夹”中的照片导入图库中。

1.执行“自动导入设置”命令

双击桌面上的 Lightroom 快捷图标，打开操作界面，此时界面为默认的“图库”界面。单击“文件”|“自动导入”|“自动导入设置”命令。



2.设置方式

❶ 在弹出的“自动导入设置”对话框中，单击“监视的文件夹”右侧的“选择”按钮，❷ 在弹出的对话框中选择一个文件夹（或者新建文件夹）作为“监视的文件夹”。



专家提示

不要选择已存放有照片的文件夹作为“监视的文件夹”。

知识拓展

在Lightroom中，启用自动导入最快捷的方法是在打开的“自动导入设置”对话框中勾选“启用自动导入”复选框，单击“确定”按钮，启用自动导入。

招式 020 设置目标文件夹的方式

Q 如果向监视文件夹中添加了一些照片， Lightroom会将这些新添加的照片移动到“目标文件夹”中保存起来，如何为新添加的照片指定一个“目标文件夹”？

A 可以在“位置目标”选项组中选择文件的存储位置，即可设置目标文件的位置。

1.确定监视的文件夹

双击桌面上的Lightroom快捷图标，打开操作界面。❶ 单击“文件”|“自动导入”|“自动导入设置”命令，❷ 单击“监视的文件夹”右侧的“选择”按钮，❸ 在弹出的对话框中选择路径，并新建一个空白文件夹。



2. 确定监视的文件夹

❶ 单击“选择文件夹”按钮，确定监视文件夹的位置。❷ 单击“目标位置”右侧的“选择”按钮，在弹出的对话框中选择文件的存储位置。❸ 勾选对话框顶部的“启用自动导入”复选框，单击“确定”按钮后即可将照片拖动到已经设置好的“监视的文件夹”中，检查照片是否能自动导入并显示在 Lightroom 中。

知识拓展

在“自动导入设置”对话框中，单击“文件命名”下拉按钮，在打开的下拉列表中选择“编辑”选项，打开“文件名模块编辑器”对话框，在对话框中可以输入新的文件名称。

招式 021 用佳能相机联机拍摄

Q 听说Lightroom可以联机拍摄，联机拍摄是什么意思，又是如何操作的呢?

A 联机拍摄是指通过USB数据线将数码相机和计算机连接后再拍摄，所拍摄的照片直接导入Lightroom 中，存储在计算机硬盘上，而不是存储在相机的CF和SD卡上。

1.设置联机拍摄

❶ 单击“文件”|“联机拍摄”|“开始联机拍摄”命令，❷ 打开“联机拍摄设置”对话框，在弹出的对话框中设置参数（这里使用默认设置）。



2.确定联机操作

单击“确定”按钮，❶在打开的“初始拍摄名称”对话框中，为存放拍摄照片的文件夹命名后，单击“确定”按钮，❷系统将会打开联机拍摄窗口，在窗口中显示数码相机拍摄的相关数据。



专家提示

即使在联机拍摄时为照片添加了创建风格摄影，也影响不到原始的图像文件。如果对效果不满意，还可以在“修改照片”模块中修饰或者去除已经添加的效果

知识拓展

除了可以用佳能相机联机拍摄外，还可以用其他的相机联机拍摄。❶在计算机硬盘上创建一个空文件夹，并对其进行命名（这里命名为“Lightroom监视文件夹”。安装厂商提供的相机控制软件（并非所有型号的数码相机都有控制软件），并把控制软件中的目标文件夹指向刚创建的“Lightroom监视文件夹”，这样在拍摄照片时，图像文件自动发送到计算机的“Lightroom监视文件夹”软件中。❷在Lightroom 6.7菜单栏中，单击“文件”|“自动导入”|“自动导入设置”命令，单击“自动导入设置”对话框中“监视的文件夹”右侧的“选择”按钮，找到前面创建的“Lightroom监视文件夹”，并单击“确定”按钮，❸在“目标位置”选项组中单击“选择”按钮，为即将导入的照片确定一个存放文件（可以是已有的文件夹，也可以新建一个文件）。勾选对话框顶部的“启用自动导入”复选框，单击“确定”按钮完成全部设置。将数码相机通过USB线连接到计算机就可以开始拍摄了，所拍摄的照片不是存储在相机卡上，而是直接传到Lightroom 6.7中，并存储在刚设定的目标文件夹里。